



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

unito.it

L'UNIVERSITÀ DI TORINO ON LINE

**MANUALE DI UTILIZZO DEL WiFi DI
UNITO PER ANDROID**
VERSIONE 1

Direzione
Sistemi Informativi,
Portale, E-learning

[Informazioni utili sul WiFi di UniTO](#)

[Maggiori dettagli sulla configurazione di unito-wifi ed eduroam](#)

[In caso di problemi](#)

[Cosa fare quando cambi la password](#)

[Maggiori dettagli sulla configurazione di unito-guest, idem e spidwifi-UniTO](#)

Informazioni utili sul WiFi di UniTO

Quali sono le reti wireless di UniTO?

Il WiFi di UniTO è composto da cinque reti (comunemente chiamate **SSID**):

- *unito-wifi*
- *unito-guest*
- *idem*
- *eduroam*
- *spidwifi-UniTO*

A cosa servono queste cinque reti?

- *unito-wifi* è la rete istituzionale di UniTO. Fornisce un'esperienza di accesso automatica e sicura
- *unito-guest* è la rete indicata per un utilizzo temporaneo da parte di ospiti o in caso di eventi, seminari o convegni
- *idem* e *eduroam* sono le reti di riferimento delle [federazioni](#) di cui UniTO fa parte
- *spidwifi-UniTO* è la rete dedicata a tutti gli utenti in possesso di credenziali di accesso *SPID* e che vogliono accedere alla rete WiFi di Ateneo

Cosa mi serve per accedere alle reti di UniTO?

E' sufficiente essere in possesso di credenziali di accesso valide. Usa le stesse che utilizzi per accedere al Portale di UniTO.

Come accedo al servizio WiFi?

1. Seleziona la rete desiderata dall'elenco delle reti disponibili
2. Ti verranno richieste le credenziali di accesso. Usa le stesse che utilizzi per accedere al Portale di UniTO.

IMPORTANTE: al nome utente devi aggiungere il suffisso **@unito.it**. Quindi se il tuo nome utente è *mrossi* inserisci *mrossi@unito.it*

Quando sono all'Università quale tra le reti di UniTO devo utilizzare?

Se sei in una qualsiasi delle sedi UniTO coperte dal servizio WiFi usa *unito-wifi*.


Quando sono fuori dall'Università?

Se sei ospite presso altre Università o enti che fanno parte delle federazioni *idem* o *eduroam* puoi accedere alle suddette reti utilizzando comunque le tue credenziali di accesso UniTO.

Maggiori dettagli sulla configurazione di unito-wifi ed eduroam

1. Dalle *Impostazioni* del tuo dispositivo seleziona la voce *Wi-Fi*
2. Seleziona *unito-wifi* dall'elenco delle reti disponibili
3. Configura questi parametri:
 - *Metodo EAP*: PEAP
 - *Certificato CA*: Non convalidare
 - *Identità*: usa lo stesso nome utente che utilizzi per accedere al Portale di UniTO.
IMPORTANTE: al nome utente devi aggiungere il suffisso *@unito.it*. Quindi se il tuo nome utente è *mrossi* inserisci *mrossi@unito.it*
 - *Password*: usa la stessa password che utilizzi per accedere al Portale di UniTO
4. Clicca su *Connetti*

Ripeti i medesimi step per configurare *eduroam*.



In caso di problemi

Se non riesci ad accedere probabilmente c'è un problema con le tue credenziali. Prova a seguire questi step:

1. Dalle *Impostazioni* del tuo dispositivo seleziona la voce *Wi-Fi*
2. Tieni premuto in corrispondenza della rete a cui non riesci ad accedere
3. Clicca su *Elimina rete*
4. Ripeti gli step per configurare la rete wireless
5. Se non risolvi il problema prova a resettare la tua password seguendo le [istruzioni contenute qui](#). Aspetta 10 minuti dopo la procedura di cambio password ed esegui nuovamente gli step per accedere
6. Se non risolvi il problema apri un ticket sul [nostro sistema di help-desk](#) nella sezione *WiFi di Ateneo*. Sarà nostra cura contattarti per analizzare il tuo caso

Cosa fare quando cambi la password

Ogni 6 mesi il sistema di autenticazione di Ateneo ti richiede di cambiare la password. A seguito di questa procedura noterai di non riuscire più accedere ad *unito-wifi* e ad *eduroam*. Questo perchè nel tuo dispositivo è memorizzata la vecchia password.

Per accedere nuovamente è sufficiente cancellare la configurazione della rete ed eseguire nuovamente gli step indicati sopra avendo cura di inserire la nuova password.

Maggiori dettagli sulla configurazione di unito-guest, idem e spidwifi-UniTO

1. Dalle *Impostazioni* del tuo dispositivo seleziona la voce *Wi-Fi*
2. Seleziona la rete desiderata dall'elenco delle reti disponibili
3. Si aprirà automaticamente una finestra del browser
4. Segui le istruzioni indicate ed inserisci le credenziali